INSTALLAZIONE STAMPANTE CANON

GUIDA WINDOWS 11

1. Scaricare il driver al seguente indirizzo ed eseguirlo:

GPlus PCL6 Driver V272 32 64 00.exe

2. Verrà creata una cartella con dentro il driver necessario

🛓 Download	× +		- 🗆 X
🕂 Nuovo - 🏑		🗸 Ordina 🕤 🗮 Visualiz	za 🗸 🚥
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	↓ > Download	~ C c	erca in Download
A Home	Nome	Ultima modifica	Tipo Di
> 🌰 OneDrive	✓ Oggi ✓ Oggi ✓ Oggi GPlus PCI 6 Driver V272 32 64 00	11/04/2023 12:56	Applicazione
📒 Desktop 🖌	GPlus_PCL6_Driver_V272_32_64_00	11/04/2023 12:57	Cartella di file
🛓 Download 🛛 🖈			
📑 Documenti 🖌	•		
🚬 Immagini 🛛 🖈			
🕑 Musica 🛛 🖈			
🛂 Video 🛛 🖈	5		
> 📮 Questo PC			
> 🧯 Rete			
2 elementi			

3. Andare in "Pannello di controllo" => "Hardware e Suoni" => "Dispositivi e Stampanti", selezionare "Stampanti e scanner" => "Aggiungi Dispositivo" e infine "Aggiungi manualmente"



4. Selezionare "Aggiungi una stampante utilizzando un indirizzo IP o un nome host" e poi selezionare "Avanti"

5. Selezionare su Tipo di dispositivo "Dispositivo TCP/IP"

6. Immettere su Nome host o indirizzo IP l'indirizzo fornito (Es. 141.250.XXX.XXX) e selezionare "Avanti"

 \times

7. Selezionare "Disco driver" e successivamente "Sfoglia"

← 🛛 🛹 Aggiungi stampante

Installa il driver della stampante



Scegliere la stampante nell'elenco. Per visualizzare altri modelli, fare clic su Windows Update.

Per installare il driver da un CD di installazione, fare clic su Disco driver.

Produttore	Stampanti				
Canon	Microsoft MS-XPS Class Driver 2				
Generic	🖼 Microsoft OpenXPS Class Driver				
Microsoft	Generation And the American Americ American American Amer				
	GMicrosoft PCL6 Class Driver				
	Microsoft PS Class Driver				
📮 Driver con firma digitale.	Windows Update	Disco driver			
Informazioni sulla firma del driv	<u>ver</u>				
		Avanti Annulla			

8. A questo punto bisogna selezionare il driver contenuto nella cartella creata al primo passaggio, il percorso corretto del file all'interno della cartella è "\GPlus_PCL6_Driver_V272_32_64_00\x64\Driver\CNP60MA64.INF" e premere "OK"

 \times

-	ᡒ Aggiungi stampante						
	Installa il driver della stampante						
	Scegliere la stampante nell'elenco. Per visualizzare altri modelli, fare clic su Windows Update.						
		Per installare il driver da un CD di installazio	ne, fare clic su Disco driver				
	Can	on Generic Plus PCL6					
	📑 Dri	ver con firma digitale.	Windows Update	Disco driver			
	<u>Inf</u>	ormazioni sulla firma del driver					
			Ava	anti Annulla			

9. Selezionare "Avanti" => "Sostituisci il driver corrente" => "Avanti", Nome Stampante => "Avanti".

10. Troverete la stampante nella pagina "Stampanti e scanner" denominata come Canon Generic Plus PCL6

← ।	mpostazioni			- 0 X
	veterinaria Account locale	•••	> Stampanti e sca	nner
Trov	a un'impostazione Q	Aggi	ungi una stampante o uno scanner	Aggiungi dispositivo
	Sistema		Canon Generic Plus PCL6	>
I 🛞	Bluetooth e dispositivi			
-	Rete e Internet		Fax	>
	Personalizzazione			
	Арр		Microsoft Print to PDF	>
•	Account			
5	Data/ora e lingua		Send To OneNote 2016	>
+:	Giochi	D (
X	Accessibilità	Preferei	nze stampante	
	Privacy e sicurezza	cons	enti a Windows di gestire la pante predefinita	Attivato
3	Windows Update	Cori	es driver a coffiuere del	

11. Selezionare "Canon Generic Plus PCL6" => "Proprietà stampante" => "Impostazione Periferica" e su "Gestione utente" selezionare "Gestione ID Reparto"

formazioni 🧭 Manuale	Profilo co	nfig.: iR-	ADV (Tipo 048)	Modifica
oo di periferica(8): A3	~ Colore	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/	
npostazioni di finitura	Impostazioni alimentazione o	carta		
Stampa fronte/retro(2)	Opzioni alimentazione(S):	Nessuno		
Scostamento(F)	Inseritore(7):	Nessuno		
Pinzatura(E)	Assegnazione formato ca	arta(Y)	mpostazioni formato carta	a(X) Alimentazione carta(Q)
] Eco (senza punti)(1)] Pinzatura a sella] Foratura(3):	Impostazioni stampa Finisher:	Nessuno		
2 fori Unità di foratura professionale	~		Imp	iostazioni uscita carta(6)
Piegatura(O):	Altre impostazioni		(
Z	Imposta informazioni ute	ente(L)	Automatico	Impostazioni(W)
	Gestione utente(J):		Gestione ID reparto	
Ritaglio [Anteriore](M)				Impostazioni
	Eunzione stampa protet	ta della perife	rica(V)	,

12. Selezionare "Impostazioni" sotto "Gestione ID reparto", abilitare "Consenti impostazioni PIN(L)", immettere ID reparto e PIN e selezionare "verifica" in seguito "OK" e ancora "OK"

npostazione ID re	parto/PIN	×	Impostazioni p	eriferica Profilo Encrypted-P	
🖊 Consenti imposta	zione PIN(L)		ofilo config.:	iR-ADV (Tipo 048)	Modifica
D reparto:	1			~	
'IN:	••••		zione carta		
		Verifica	e(S): Ness	uno	
Confermare ID re	parto/PIN durante la stam	ра	Ness	uno	
Non utilizzare la g	estione ID reparto durant	e la stampa B/N(W)	mato carta(Y)	Impostazioni formato carta(>	K) Alimentazione carta(Q)
Autentica ID/PIN	reparto sulla periferica				
Autentica ID/PIN	OK Annulla	Informa	zioni		×
Autentica ID/PIN Foratura(3): 2 fori Unità di foratura	OK Annulla	Informa	Le informazion	i di autenticazione immesse sc	ono corrette.
Autentica ID/PIN Foratura(3): 2 fori Unità di foratura Piegatura(0):	oprofessionale	Altre imr Spoolin	Le informazion	i di autenticazione immesse sc	OK
Autentica ID/PIN Foratura(3): 2 fori Unità di foratura Piegatura(0): Z	OK Annulla	Altre im Spoolin Imposta inform	Le informazion	i di autenticazione immesse sc	OK Impostazioni(W)
Autentica ID/PIN Foratura(3): 2 fori Unità di foratura Piegatura(O): Z	oK Annulla	Altre im Spooin Gestione utente(J	Le informazion nazioni utente(L)):	i di autenticazione immesse sc Gestione ID reparto	OND CORRECTED B) OK Impostazioni(W)
Autentica ID/PIN Foratura(3): 2 fori Unità di foratura Piegatura(0): Z Ritaglio [Anterico]	reparto sulla periferica OK Annulla professionale re](M)	Altre im Spolin Imposta inform Gestione utente(J	Le informazion nazioni utente(L) I):	i di autenticazione immesse sc Gestione ID reparto eniferica(V)	OK

13.Selezionare "Applica" e poi "OK"

Proprietà - Canon Generic Plus PCL6 Generale Condivisione Porte Avanzate Generale	stione colori Sicurezza Impost	azioni perife	erica Profilo Encrypted-P	×
Informazioni 🧭 Manuale	Profilo con	fig.: iR	2-ADV (Tipo 048)	Modifica
Tipo di periferica(8):	 ✓ Colore 		×	
Impostazioni di finitura	Impostazioni alimentazione c	arta		
Stampa fronte/retro(2)	Opzioni alimentazione(S):	Nessuno		
Scostamento(F)	Inseritore(7):	Nessuno		
Pinzatura(E)	Assegnazione formato ca	rta(Y)	Impostazioni formato carta(X)	Alimentazione carta(Q)
Eco (senza punti)(1)	Impostazioni stampa			
Pinzatura a sella	Finisher:	Nessuno		
2 fori			Innertee	ioni ustila seta(C)
🗌 Unità di foratura professionale			Impostaz	
Piegatura(O):	Altre impostazioni Spooling sull'host:		Automatico	~
Z	🔽 Imposta informazioni uter	nte(L)		Impostazioni(W)
	Gestione utente(J):		Gestione ID reparto	
Ritaglio [Anteriore](M)				Impostazioni
	Funzione stampa protetta	a della perife	erica(V)	
Informazioni su(B) Language Settings(2	Z) Funzione			Dettagli(5)
			OK Annulla	Applica ?